

macro

PUBLIC dlgScadenze As Object

Sub ShowScadenze()

REM Dichiarazione degli oggetti sul FORM e del foglio di calcolo

Dim CurPosSize As New com.sun.star.awt.Rectangle

Dim oDoc As Object

Dim oSheet As Object

Dim oSheet1 As Object

Dim oCell As Object

Dim oCell1 As Object

Dim oCell2 As Object

Dim oCell3 As Object

Dim ListaTarghe As Object

Dim DataOdierna As Object

Dim textCapoNucleo As Object

Dim textCapoSezione As Object

Dim textCapoUfficio As Object

Dim RangeTarghe As Object

Dim Elabora As Object

Dim aSourceDataArray()

Dim aDataRow()

Dim aSource() as String

Dim I as Integer

REM Dichiarazione del foglio di calcolo

oDoc = ThisComponent

oSheet = oDoc.Sheets.GetByName("tbl_Lista_Automezzi")

oSheet1 = oDoc.Sheets.GetByName("mdl_Richiesta")

REM Range delle celle da cui estrarre i dati

RangeTarghe = oSheet.GetCellRangeByName("A2:A200")

REM Inizializzazione delle celle contenenti i nomi dei firmatari

oCell = oSheet1.GetCellRangeByName("I1")

oCell1 = oSheet1.GetCellRangeByName("J1")

oCell2 = oSheet1.GetCellRangeByName("K1")

oCell3 = oSheet1.GetCellRangeByName("A45")

REM Variabili che si occupano del posizionamento del FORM al centro del desktop.

DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

dlgScadenze =

CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.dlgScadenze)

FramePosSize =

ThisComponent.getCurrentController().Frame.getComponentWindow.PosSize

xWindowPeer = dlgScadenze.getPeer()

CurPosSize = dlgScadenze.getPosSize()

WindowHeight = FramePosSize.Height

WindowWidth = FramePosSize.Width

Dialogwidth = CurPosSize.Width

DialogHeight = CurPosSize.Height

iXPos = ((WindowWidth/2)-(Dialogwidth/2))

iYPos = ((WindowHeight/2)-(DialogHeight/2))

dlgScadenze.setPosSize(iXPos, iYPos, Dialogwidth, DialogHeight,
com.sun.star.awt.PosSize.POS)

REM Inizializza la lista di inserimento targhe, la data ed i controlli firmatari

```

                                macro
ListaTarghe                       = dlgScadenze.getControl("lstTarga")
DataOdierna                       = dlgScadenze.getControl("datDataAtt")
textCapoNucleo = dlgScadenze.getControl("txtCapoNuc")
textCapoSezione = dlgScadenze.getControl("txtCapoSez")
textCapoUfficio = dlgScadenze.getControl("txtCapoUff")
Elabora                           = dlgScadenze.getControl("cmdInsert")
'-----

```

```

REM Popola la lista delle targhe

```

```

    I = 0
    aSourceDataArray() = RangeTarghe.GetDataArray()
    Redim Preserve aSource(UBound(aSourceDataArray())) As String
    For I = LBound(aSource()) To UBound(aSource())
        aDataRow() = aSourceDataArray(I)
        aSource(I) = aDataRow(0)
    Next I
    ListaTarghe.AddItem(aSource(), I)
    Elabora.SetEnable(0)
'-----

```

```

REM Imposta la data attuale

```

```

    DataOdierna.Date = CDateToIso(Now())
'-----

```

```

REM Popola i 3 controlli testo contenenti i firmatari con i valori posti nelle
rispettive celle

```

```

    textCapoNucleo.Text           = oCell.String
    textCapoSezione.Text         = oCell1.String
    textCapoUfficio.Text         = oCell2.String
    oCell3.String                 = "Nucleo Manutenzione Automezzi"
'-----

```

```

Beep'Sonoro
'-----

```

```

REM Visualizza il FORM

```

```

dlgScadenze.execute()
'-----

```

```

End Sub

```